






# Ajouter un audio sur chaque diapositive :

## Enregistrement audio

1. Sélectionnez **Insertion > Audio**.
2. Sélectionnez **Enregistrement audio**.
3. Entrez un nom pour votre fichier audio, appuyer sur le bouton **Enregistrer** , puis parlez.

**Remarque :** Pour un enregistrement audio, le microphone de votre appareil doit être activé.

4. Pour vérifier votre enregistrement, appuyez sur **Arrêt** , puis **Lecture** .
5. Appuyer sur le bouton **Enregistrer**  pour réenregistrer votre clip, ou **OK** si vous êtes satisfait.
6. Pour déplacer l'icône d'audio vers l'emplacement souhaité, cliquez dessus en restant appuyé et faites glisser.

 Nous vous recommandons de placer l'icône d'audio au même endroit sur une diapositive afin de pouvoir la retrouver facilement.


## Ajouter un fichier audio existant à partir de votre PC

1. Sélectionnez **Insertion > Audio**.
2. Sélectionnez **Audio sur mon PC**.
3. Dans la boîte de dialogue **Insérer un élément Audio**, sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez ajouter.
4. Sélectionnez **Insertion**.

# Ajouter un audio sur plusieurs diapositives

## Pour lire un morceau de musique sur plusieurs diapositives

1. Dans l'onglet **Insertion**, sélectionnez **Audio**, puis **Audio sur mon PC**.
2. Dans l'Explorateur de fichiers, recherchez le fichier de musique que vous voulez utiliser, puis sélectionnez **Insérer**.
3. Sélectionnez l'icône d'audio dans la diapositive. Dans l'onglet **Lecture**, sélectionnez **Exécuter en arrière-plan**.



L'option **Exécuter en arrière-plan** exécute le fichier audio automatiquement pendant un diaporama et lit l'audio sur plusieurs diapositives.

## Modifier les options de lecture

Sélectionnez l'icône d'audio, puis l'onglet **Lecture - Outils audio**. Sélectionnez ensuite les options que vous souhaitez utiliser :

- Pour définir la manière dont le fichier audio démarre, sélectionnez la flèche déroulante vers le bas, puis sélectionnez une option :
  - **Automatiquement** (mode recommandé): permet de lire automatiquement le fichier audio lors de l'accès à la diapositive sur laquelle il figure en mode diaporama.
  - **Lorsque vous cliquez dessus** : permet de lire l'audio uniquement lorsque vous cliquez sur l'icône.

## Supprimer un son

Pour supprimer un clip audio, sélectionnez l'icône d'audio sur la diapositive, puis appuyez sur Supprimer.